

**sage**

# Sage XRT Treasury

Versión 4.3.0

**Manual de instalación**



# Índice



<b>Presentación .....</b>	<b>3</b>
Indicaciones .....	3
Contenido del DVD .....	4
<b>Instalación por primera vez .....</b>	<b>5</b>
<b>Documentación .....</b>	<b>11</b>
Creación de la base de datos .....	11
Actualización de una base de datos ya existente .....	11
Creación de usuarios y asignación de derechos .....	11
Gestión de licencias .....	11
<b>Actualización en versiones anteriores.....</b>	<b>12</b>

## Presentación

Este documento describe el procedimiento de instalación de la versión 4.3.0 de **Sage XRT Treasury**.

## Indicaciones

**Sage XRT Treasury** sigue siendo una versión en 32 bits.

Esta versión es única y plenamente compatible con las versiones en 64 bits de **Sage XRT Bank Format Library** y **Sage XRT Common Services**.

El orden de instalación que hay que respetar para la gama **Sage XRT Treasury** es el siguiente:

1. **Sage XRT Bank Format Library** 4.6.100
2. **Sage XRT Common Services** 5.1.103
3. **Sage XRT Communication** 4.2.1
4. **Sage XRT Signature** 4.2.1
5. **Sage XRT Treasury** 4.3.0

Para poder realizar la instalación, hay que tener los derechos de **administrador** de las máquinas.

Durante la instalación, hay que desactivar el **Control de cuentas de usuario** del puesto o del servidor.

También, hay que tener todos los permisos en las carpetas asociadas a la aplicación **Sage XRT Treasury**.

Si se dispone a actualizar la aplicación, asegúrese de realizar una copia de seguridad de sus datos.

Antes de instalar **Sage XRT Treasury**, cierre todas las aplicaciones en las que esté trabajando.

Asimismo, asegúrese de que el motor de base de datos esté instalado y activo.

La carpeta de instalación de la aplicación y las de los datos no deben incluir acentos o caracteres que no sean ASCII.

## Contenido del DVD

	Manuales	Manual de instalación
	Draft Reconciliation	Manual del usuario del módulo Rapprochement LCR
	FX	Manual del usuario del módulo FX (Riesgo de cambio)
	Indicadores	Manual del usuario sobre los Indicadores
	Installations	Manuales de instalación
	Liquidity	Manual del usuario del módulo Presupuesto
	Payment	Manual del usuario del módulo Pagos
	Supports	Soportes de formación y otros documentos anteriores, clasificados por idioma
	HotFixes	... de la versión entregada
	Lista de novedades	... de la versión entregada
	Historique	Documentos anteriores de las novedades
	Products	Carpeta con los programas de instalación
	Herramientas	Para la instalación de aplicaciones secundarias que son necesarias para el correcto funcionamiento de Sage XRT Treasury
	Sage XRT Bank Format Library	Programa de instalación de Sage XRT Bank Format Library
	Sage XRT Common Services	Programa de instalación de Sage XRT Common Services
	Sage XRT Treasury	Programa de instalación de Sage XRT Treasury
	SEI	Para la instalación de Sage Enterprise Intelligence
	Manuales	Manual de instalación


## Instalación por primera vez

# Instalación por primera vez


Antes de instalar la versión 4.3.0 de **Sage XRT Treasury** hay que haber instalado **Sage XRT Common Services** y **Sage XRT Bank Format Library**.

Puede consultar los manuales de instalación correspondientes a cada aplicación en la carpeta **Guides** del pack de instalación.

Acceda a la carpeta **Products** y, después, a **Sage XRT Treasury**. Seleccione el archivo **Sage XRT Treasury.exe**. Abra el menú contextual, haciendo clic en el botón secundario del ratón, y seleccione la opción **Ejecutar como administrador**.




De esta forma se inicia el asistente para la instalación, **InstallShield Wizard**.



En la pantalla **Welcome to the Installation Wizard for Sage XRT Treasury**, haga clic en **Next**.


## Instalación por primera vez

Aparece la pantalla con dos opciones de instalación.



- **Install now:** Esta opción corresponde a una instalación estándar.
- **Customise:** Esta opción permite elegir los elementos que se instalarán, así como las rutas de instalación.

Si elije la opción **Customise**, y tras haber hecho clic en **Next**, aparecerá la siguiente pantalla:



**Nota:** **XRT WCF Services** incluye el servicio necesario para que la importación/exportación de la configuración y la sincronización con **Sage XRT Advanced** se desarrolle correctamente.


**Reporting** es indispensable si se utiliza **Sage Enterprise Intelligence (SEI)**.

## Instalación por primera vez

Puede optar por desactivar algunas opciones. Para ello, haga clic en el ícono  correspondiente y seleccione **This feature will not be available**, aparecerá el ícono , como en la pantalla de arriba.


Si lo que quiere es activar alguna opción, haga clic en  y seleccione **This feature will be installed on local hard drive** para que se activen los componentes que elija.

Haga clic en **Next**.




Si desea modificar las rutas de instalación propuestas, haga clic en el botón **Browse...**

**Importante:** Por defecto, se cambiarán las tres rutas indicadas en la pantalla anterior.



## Instalación por primera vez

Elija la unidad (o la ruta ) en la que vaya a instalar la aplicación y haga clic en **OK**.




Compruebe que las rutas que ha indicado se hayan tenido en cuenta.

A continuación, haga clic en **Next**.

En la siguiente pantalla podrá gestionar las restricciones de acceso a la aplicación.


Hay dos opciones:

- **Anyone who uses this computer (all users):** cualquier usuario que utilice este ordenador podrá iniciar la aplicación.
- **Only for me (xxx):** solo el usuario (administrador) que está realizando la instalación podrá iniciar la aplicación.




## Instalación por primera vez

Haga clic en **Next**.




Haga clic en **Back**, si desea volver a la pantalla anterior, o en **Install** para continuar con la instalación.

Al hacer clic en **Install** aparece una pantalla que indica el progreso de la instalación.




## Instalación por primera vez

Por último, haga clic en **Finish**.



Una vez finalizada la instalación, haga clic en **Yes** para reiniciar el equipo.



## Documentación

### Creación de la base de datos

Para crear una base de datos nueva, véase el *Manual de instalación de Sage XRT Common Services (SCS)*, disponible en la carpeta **Guides** del pack de instalación.

### Actualización de una base de datos ya existente

Para actualizar una base de datos, véase el *Manual de instalación de Sage XRT Common Services*, disponible en la carpeta **Guides** del pack de instalación.

### Creación de usuarios y asignación de derechos

Para crear y gestionar los derechos de usuarios, véase el *Manual de usuario de Sage XRT Common Services*, disponible en la carpeta **Guides** del pack de instalación.

### Gestión de licencias

Para añadir o modificar las licencias de los productos, véase el *Manual de usuario de Sage XRT Common Services*, disponible en la carpeta **Guides** del pack de instalación.

## Actualización en versiones anteriores

Existe un modo de actualización, pero no es del todo estable. Por lo tanto, recomendamos desinstalar las versiones anteriores de las aplicaciones **Sage XRT** y, después, instalar las nuevas.

Desinstale las versiones anteriores en el orden que sigue (en sentido inverso al de la instalación):

1. **Sage XRT Treasury** 4.0.x
2. **Sage XRT Common Services** 3.9.20x o 5.0x
3. **Sage XRT Bank Format Library** 2.1.20x o 4.5x

A continuación, instale las nuevas versiones repitiendo los pasos del capítulo anterior y en el siguiente orden:

1. **Sage XRT Bank Format Library** 4.6.100
2. **Sage XRT Common Services** 5.1.103.
3. **Sage XRT Treasury** 4.3.0

**Importante:** Antes de realizar ningún cambio, realice una copia de seguridad de las bases de datos de **Sage XRT Common Services** y de **Sage XRT Treasury**.